

Macramé kerstboom

Durable Macramé



Durable®



Garen

Durable Macramé, 100% katoen, 100g/80m

Grote kerstboom:

Kleur A: 402 Seagrass, 2 bollen

Kleine kerstboom:

Kleur B: 2171 Cream, 1 bol

Overige materialen

- Schaar
- Wolnaald
- Meetlint

Grote kerstboom:

- 020.1095 Durable houten ring 40mm
- 020.1270 Durable houten letterkralen

Kleine kerstboom:

- 020.1095 Durable houten ring 40mm
- 020.1031 Durable houten hexagon kralen 10mm

Gebruikte knopen

Zie pagina 5 en 6 voor de afbeeldingen.

Festonknoop

De festonknoop is de beginknoop waarmee het garen aan de houten ring wordt bevestigd. Vouw het koord dubbel en vouw de lus over de houten ring heen naar achteren (afb 1). Haal vervolgens de twee koordeinden door de lus heen (afb 2) en trek de draden strak aan (afb 3).

Halve en hele weitasknoop

Dit patroon is opgebouwd uit groepjes van vier draden. Iedere weitasknoop wordt gemaakt met twee draden in het midden en een draad aan iedere kant hiervan. Leg de linkerdraad over de twee middelste draden (afb 4). Leg de rechterdraad vervolgens over de linkerdraad en onder de middelste draden door de lus (zie afb 5, 6). Trek de draden vervolgens voorzichtig strak, dit is een halve weitasknoop. Wanneer je dezelfde stappen herhaalt, maar dan gespiegeld, ontstaat er een hele weitasknoop. Dit wordt tijdens het knopen nog verder toegelicht.

Halve en hele horizontale cordon knoop

Deze knoop vormt de laatste rij van de kerstboom. Knip een draad en leg deze horizontaal over de onderste rij van je werk heen (afb 7). Knoop of plak de draad eventueel vast aan de linkerkant voor meer houvast in het begin. Neem vervolgens de meest linkse draad, haal deze omhoog en links om de horizontale draad heen en weer naar beneden (afb 8). Dit is een halve cordonknoop. Maak een hele cordonknoop door de draad weer omhoog te halen en links door de gevormde lus te halen (zie afb 9). Trek goed strak.

Wikkelknoop

De wikkelknoop wordt gebruikt voor de afwerking van de kleine kerstboom, om alle draden op een nette manier bij elkaar te houden. Neem een draad en leg deze met een lus over je draden heen (afb 10). Neem vervolgens het lange uiteinde en wikkel deze om je draden heen (afb 11). Houd de lus vast met je ene hand terwijl je wikkel met de andere hand. Wanneer de gewenste lengte is bereikt, steek je het draaduiteinde door de lus (afb 12). Trek vervolgens aan de korte draad aan de bovenkant, zodat de lus verdwijnt (afb 13). Nu kun je de bovenkant en onderkant van je wikkeldraad afknippen.

Moeilijkheidsgraad

Beginner



[Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com](#)

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til | twil.studio in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Afmetingen

Grote kerstboom: 42cm lang en 30cm breed

Kleine kerstboom: 35cm lang en 15cm breed

Patrooninfo en tips

- De kerstboom wordt geknoopt van boven naar beneden. Bij iedere rij wordt links en rechts een draad toegevoegd, hierdoor wordt het ontwerp naar beneden toe steeds breder.
- De linker- en rechterraand van de kerstboom bestaan uit halve weitasknopen. De binnenkant van de kerstboom bestaat uit verspringende hele weitasknopen. De rand onderaan bestaat uit horizontale cordon knopen.
- De kleine en grote kerstboom zijn anders afgewerkt. Voor de grote kerstboom is onderaan nog verder geknoopt met verspringende hele weitasknopen, om de 'stam' van de kerstboom te maken. De draden van de kleine kerstboom zijn afgewerkt met een wikkelknoop.
- In de lengte van de draden zit wat extra speling voor de afwerking van de kerstboom. Houd er rekening mee dat je zelf kan kiezen hoe de kerstboom wordt afgewerkt. Het kan dan wel zo zijn dat je langere draden nodig hebt.

Patroon

Grote kerstboom

Knip 16 draden van 280cm, 24 draden van 220cm, 8 draden van 180cm en 6 draden van 80cm.

Begin met 2 draden van 280cm en bevestig deze aan de houten ring door middel van een festonknoop.

Rij 1: Begin met het maken van 6 halve weitasknopen (afb 14).

Rij 2: Vanaf deze rij beginnen we met het toevoegen van draden. Voor iedere rij werkt dit op dezelfde manier: je voegt altijd links en rechts een draad toe met behulp van halve weitasknopen. Neem een draad van 280cm en leg deze met het midden onder de twee meest linkse draden (afb 15). Bevestig de draad met een halve weitasknoop (afb 16). Maak in totaal vijf opeenvolgende halve weitasknopen. Doe hetzelfde aan de rechterkant, maar dan in spiegelbeeld: neem de rechterdraad en leg deze over de twee middelste draden (afb 17). Neem vervolgens de linkerdraad en leg deze over de rechterdraad en onder de twee middelste draden, haal door de lus heen (afb 18). Zie afb 19 voor het einde van rij 2.

Rij 3: Maak met de middelste 4 draden 2 hele weitasknopen. Leg de linkerdraad over de twee middelste draden (afb 20). Leg de rechterdraad over de linkerdraad en onder de twee middelste draden, haal deze door de lus (afb 21) en trek aan. Leg vervolgens de rechterdraad over de twee middelste draden (afb 22), de linkerdraad over de rechterdraad en onder de twee middelste draden en haal door de lus (afb 23). Trek strak aan. Voeg vervolgens links en rechts weer twee draden toe volgens de instructies bij rij 2. Zie afb 24 voor het einde van rij 3.

Ga zo verder met het opbouwen van de rijen. Denk eraan om bij iedere rij steeds links en rechts een draad toe te voegen. Met de overgebleven draden maak je steeds twee hele weitasknopen. Zie afb 25 voor het einde van rij 5. Vanaf rij 9 zijn de draden van 280cm op en ga je verder met de draden van 220cm, daarna de draden van 180cm en als laatste die van 80cm.

Vanaf rij 12 beginnen we met het vastzetten van de houten letterkralen MERRY CHRISTMAS. Deze zijn geplaatst op vier verschillende rijen in een zigzaggend patroon, waardoor ieder woord op twee rijen staat. Tussen de kralen op dezelfde rij zitten steeds twee groepjes van twee hele weitasknopen (8 draden in totaal).

Rij 12: Op deze rij plaatsen we de eerste houten letterkralen, E, R. Knoop van links naar rechts: één groep van vijf halve weitasknopen, drie groepen van twee hele weitasknopen, bevestig de E, twee groepen van twee hele weitasknopen, bevestig de R, drie groepen van twee hele weitasknopen en eindig met één groep van vijf halve weitasknopen. Het bevestigen van de kralen gaat als volgt: de kralen worden ook bevestigd tussen 2 hele weitasknopen in. Vóór het plaatsen van de letterkraal maak je alvast één hele weitasknoop. Neem vervolgens

[Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com](#)

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til | twil.studio in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

de letterkraal en rijg deze met behulp van een naald aan de linkerdraad (afb 26, 27). Bevestig de kraal door het maken van een hele weitasknoop (afb 28). Trek goed aan (afb 29).

Rij 13: Bevestig hier de M, R, Y letterkralen. Knoop van links naar rechts: één groep van vijf halve weitasknopen, twee groepen van twee hele weitasknopen, bevestig de M, twee groepen van twee hele weitasknopen, bevestig de R, twee groepen van twee hele weitasknopen, bevestig de Y, twee groepen van twee hele weitasknopen en eindig weer met één groep van vijf halve weitasknopen.

Rij 14 + 15 worden zonder letterkralen geknoopt, pas bij rij 16 + 17 ga je verder met het vastknopen van de letterkralen. Zie afb 30 voor het einde van rij 15.

Rij 16: Op deze rij worden de houten letterkralen, H, I, T, A geplaatst. Knoop van links naar rechts: één groep van vijf halve weitasknopen, twee groepen van twee hele weitasknopen, bevestig de H, twee groepen van twee weitasknopen, bevestig de I, etc. Eindig de rij weer met één groep van vijf halve weitasknopen.

Rij 17: Op deze rij bevestig je de laatste letterkralen: C, R, S, M, S. Knoop van links naar rechts: één groep met vijf halve weitasknopen, één groep van twee hele weitasknopen, bevestig de C, twee groepen van twee weitasknopen, bevestig de R, twee groepen van twee weitasknopen, etc. Eindig deze rij na het bevestigen van de laatste letterkraal met één groep van hele weitasknopen en één groep van vijf halve weitasknopen. Zie afb 31 voor het einde van rij 17.

Rij 18 t/m 27: Vanaf rij 18 knoop je weer gewone rijen zonder letterkralen. Begin en eindig steeds met vijf halve weitasknopen. Hiertussen knoop je hele weitasknopen.

Rij 28: Knip een draad van 70cm en maak hiermee een rij van halve en hele horizontale cordonknopen. De draden onderaan bestaan steeds uit groepjes van vier. Met iedere eerste en laatste draad maak je een hele cordonknoop. Met de tweede en derde draad maak je steeds een halve cordonknoop.

Om de grote kerstboom af te werken, kun je na de rij horizontale cordonknopen nog wat verspringende hele weitasknopen in het midden maken als 'stam' van de kerstboom.

Kleine kerstboom

De kleine kerstboom wordt op dezelfde manier geknoopt als de grote kerstboom, alleen in plaats van 28 rijen heeft deze in totaal 15 rijen. Knip 8 draden van 130cm, 14 draden van 110cm en 6 draden van 70cm. Begin met de draden van 130cm, ga vervolgens verder met de draden van 110cm en gebruik als laatste de draden van 70cm.

Bevestig op rij 5, 8 en 11 de houten hexagon kralen op dezelfde manier als de letterkralen (afb volgt nog). Knip voor de rij horizontale cordonknopen een draad van 60cm. Knip een draad van 70cm en werk de draden onderaan af met een wikkelplooi. Knip de draden af tot dezelfde lengte.



[Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durable yarn.com](https://durable yarn.com)

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til | twil.studio in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Knopen uitleg met afbeeldingen



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7




Afb. 8



Afb. 9



Afb. 10



Afb. 11



Afb. 12



Afb. 13



Afb. 14



Afb. 15



Afb. 16



Afb. 17



Afb. 18



Afb. 19



Afb. 20

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durablearn.com

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til | twil.studio in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto's zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.



Afb. 21



Afb. 22



Afb. 23



Afb. 24



Afb. 25




Afb. 26



Afb. 27



Afb. 28



Afb. 29



Afb. 30



Afb. 31